لونث8

ماده كى حرارتى خصوصيات

(Thermal Properties of Matter)

طلبية على ماحسل امناتًا

اس بون عصطالعد كے بعدطلباس قابل ہوجائيں كےك

- تمپر پچرکی تعریف بطور ایسی مقدار جو تحرل انر جی کے بہاؤ کی ست کا تعین کرتی ہے کر تیں۔
- حرارت کی تعریف (ٹمپر پچ کے فرق کی وجہ سے دواجہام کے درمیان منتقل ہونے والی از بی) کرسکیں۔
- ایک تقرمومیٹر بنانے کے لیے درکار میٹیریل کی تقرمومیٹری کی بنیادی خصوصیات کی فہرست مرتب کر سیس۔
- ایک سکیل کے ٹمپر پچر کو دوسرے سکیل (فارن ہائیٹ ہیلسیس اور کیلون) بیں تبدیل کرسیس۔
- » کمی جم کے ٹمپر پچر میں اضافہ کواس کی انٹرنل انر جی میں اضافہ کے طور پر بیان کرسکیں۔
 - > حرارتی مخبائش اور مخصوص حرارتی مخبائش کی تعریف کرسکیس۔
- میلٹنگ کی مخفی حرارت اورایو یپوریشن کی مخفی حرارت کو (ٹمپریچر بیس تبدیلی کے بغیرحالت کی تبدیلی کے لیے انتقال انر بی کے طور پر) بیان کرسکیس۔
- ٹمپر چڑ- ٹائم گراف بنا کر برف کے میلٹنگ کی مخفی حرارت اور پائی کے ایو بیوریشن کی مخفی حرارت معلوم کرنے کے جڑ بات بیان کر سیس۔
- ابویپوریشن کے مل کی وضاحت کر سکیس نیز بوائنگ اور ابویپوریشن کے ممل
 میں فرق واضح کر سکیس۔



تصوراتي تعلق

اس يونث كى بنياد ب:

نمير ي سائنس - ١٧

الويبوريش مائنس-٧

حارتی پیلاد سائنس-۱۱۱۱

به يون راجما في كرتا ع:

قرمودا كاكس فرس - XI

| الممتصورات | |
|------------------------|-----|
| نمير يجراور حرارت | 8.1 |
| Krz | 8.2 |
| مخصوص حرارتي مخبائش | 8.3 |
| ميلنگ كافخى حرارت | 8.4 |
| الإيبوريش كالخفى حرارت | 8.5 |

الإيجراش

حارتي يحلاد

8.6

- واضح كرعيس كدايويوريش كالمل محندك كاباعث بنآب-
- سطی ابویپوریشن پراثر انداز بونے والے عوام تحریر کسیس -
- شوی اجهام کے حرارتی پھیلاؤ کی بطور لی نیئر اور والیومیٹرک پھیلاؤ کی
 وضاحت کرسکیں۔
 - مانعات كے حرارتی پھيلاؤ (حقیقی اور ظاہری) كو واضح كرسكيں۔

تحقيقي مبارت

اظهار كركيس كدايويوريش محتذك كاسب بمآب-

سائنس بنینالوبی اور سوسائی ہے خلق

- وضاحت کرسکیں کرتھرموسٹیٹ میں استعال کی جانے والی دو دھاتی پتری (bimetallic strip) کی بنیاد میلاد کے حرارتی پھیلاؤ کی شرح پر ہے۔
- پانی کی نسبتا زیادہ حرارت مخصوصہ کی وجہ سے روز مرہ زندگی پر کوئی ایک اثر بیان کرسکیس۔
- حرارتی پھیلاؤ کے روز مروز ندگی میں اطلاق اور نتائج تحریر کر حکیس اور ان کی
 وضاحت کر حکیس ۔
- ریقر یجریش کے عمل میں CFC کے بغیر ابو یپوریش سے پیدا ہوئے والی شنڈک کے استعمال کو بیان کرسکیس۔

ہم حرارت ندصرف کھانا پکانے کے لیے بلکہ دیگر کاموں میں بھی استعال کرتے ہیں۔ان کاموں کے لیے حرارت کو مکینیکل انر بی، الکیٹریکل انر بی، وغیرہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بیصرف ای صورت ممکن ہے، اگر ہم حرارت کی حقیقت سے واقف ہوں۔ حرارت فزیس میں ایک اہم تصور ہے۔ لوگ تاریخ کے ہر دور میں حرارت کی نوعیت کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حرارتی مظاہر کا مطالعہ حرارت، ٹمیر پچر اورائٹرل انر بی جیسی پچھ اہم اصطلاحات کی مختاط تعریف کا متعاضی ہے۔ اس یون میں ہم حرارت، ٹمیر پچر کی پیائش اور مختلف حرارتی متعاضی ہے۔ اس یون میں ہم حرارت، ٹمیر پچر کی ٹیائش اور مختلف حرارتی متعاضی ہے۔ اس یون میں ہم حرارت، ٹمیر پچر کی ٹیائش اور مختلف حرارتی متعاض متعدد تصورات پر بحث کریں گے۔



فکل 8.1 کھاٹا کیائے کے لیے قرارت در کار جوتی ہے۔

(Temperature and Heat) گيرچگاور آراد 8.1

جب ہم کمی جم کو چھوتے ہیں تو ہم اے گرم یا شدندامحسوں کرتے ہیں۔کوئی جم کتنا گرم یا شدندا ہے اس کا تعلق جم کے ٹمیر بچڑ سے ہے۔ پس

كى جم كرم يا شفاءونى شدت كوفير يكت إلى-

ایک جلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ گرم ہوتا ہے اوراس کا نمیر چرزیادہ ہوتا ہے۔اس کے برعکس برف شعندی ہوتی ہے اوراس کا نمیر پچرکم ہوتا ہے۔ہم کسی جسم کوچھو کراندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کنتا گرم یا شعندا ہے۔ تا ہم اس طرت ہے کسی جسم کے نمیر پچر کا اندازہ لگا ناتا قابل جروسہ ہے۔ مزید برآس کسی گرم جسم کوچھو تا ہمیش محفوظ نہیں ہوتا ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کسی جسم کی گرمائش یا شعندک معلوم کرنے کا ایک قابل چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کسی جسم کی گرمائش یا شعندک معلوم کرنے کا ایک قابل چیز میں اور قابل عمل طریقہ۔

نیر پرکے تصور کو بھنے کے لیے حرارتی اتصال (thermal equilibrium)
اور تحرال ایکوی لبریم (thermal equilibrium) کی اصطلاحات کو سجھنا
کارآ مد ہوگا۔ موسم گر ما ہیں برف کوسٹور کرنے کے لیے کپڑے ہیں لیٹ دیاجا تا ہے یا
اے لکڑی کے بکس یا تحر ماس فلاسک ہیں رکھا جاتا ہے۔ اس طرح برف کا اس کے
گردہ چین ہے رابط کمزور ہوجاتا ہے اور برف جلد ٹیس کچھلتی۔ ای طرح جب آپ
گرم چائے یا گرم پانی کا بیالہ کمرے ہیں رکھتے ہیں تو بیا ہشتہ آ ہت شفت اہوتا چلا جاتا
ہے۔ کیا بی شفتہ اہونے کا ممل جاری رہتا ہے؟ جیسے ہی بیاشیا کمرے کے درجہ ترارت
پر پہنچتی ہیں ، شفتہ اہونے کا ممل دک جاتا ہے۔ پس ٹم پر پچ ترارت کے بہاؤ کی ست کا
تعین کرتا ہے۔ ترارت گرم جسم سے شفتہ ہے جس کی طرف بہتی ہے جب تک کہ ووٹوں
کا ٹمیر پچ رایک ٹیس ہوجاتا۔ اے تحرال ایکوی لبریم کہتے ہیں۔

جب ہم کی گرم جسم کوچھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وواجسام لیں جن کا ٹیر پچر مختلف ہو۔ انہیں ایک ووسرے سے ملادیں۔ گرم جسم کا ٹمپر پچر کم ہوجا تا ہے۔ اس کی انر تی میں کی واقع ہوتی ہے۔ بیاز تی نسبتاً کم ٹمپر پچر پر شعنڈا جسم جذب کر لیتا ہے۔ شنڈا جسم انر جی جذب کرتا ہے اور اس کے ٹمپر پچر میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ انر جی کی منتقلی اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک دونوں اجسام کا ٹمپر پچر کیساں نہیں ہوجا تا۔ انر جی کی ووشکل جوالی گرم جسم سے شعنڈے جسم کو شقل ہوتی ہے، ترارت





زمفران کا پیول ایک قدرتی قمر دو میر ہے۔ جب فیری کی طور پر °23°0 موتا ہے تو یہ کمل الفتائے اور جب فیری کی °23 سے گرتا ہے تو یہ بندہ و جاتا ہے۔



هل8.2 ايك مزب قرمويمز

كبلاتى ہے۔پى

. حرارت انرجی کی ایک شکل ہے جو ہاہمی طور پر متصل دواجسام میں ٹمپر پچر کے فرق کی وجہ سے نتقل ہوتی ہے۔

حرارت کوسٹر کرتی ہوئی از جی کہا جاتا ہے۔ایک دفعہ جب ایک جسم حرارت جذب کر لیتا ہے تو بیاس جسم کی انٹرال از جی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہیٹ از جی کے طور پراس کا وجود فتم ہوجاتا ہے۔

ایک جسم کی انٹرال ازجی سے کیا مراد ہے؟

سمی جسم کا بیمزاور مالیلوازی کا فی عیک اور پیشکل افرجی کے جموعہ کواس کی انتراق افرجی کہاجا تا ہے۔

ایک جسم کی انٹرنل از جی کا انتصار متعدد عوامل پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جسم کا ماس مالیکیولز کی کا فی عیک از جی اور پیٹینشل از جی و فیرہ کسی اینٹم یا مالیکیول کی کائی عیک از جی اس کی موشن کی وجہ ہے ہوتی ہے، جس کا انتصار ٹمپر بچر پر ہے۔ ایٹمزیا مالیکیولز کی وجہ سے سٹور مالیکیولز کے درمیان باہمی کشش کی فورسز کی وجہ سے سٹور ہونے والی از جی مالیکیولز کے درمیان باہمی کشش کی فورسز کی وجہ سے سٹور ہونے والی از جی مالیکیولز ہے۔

(Thermometer) \$ 8.2

سمى جسم ك مميري كى بيائش كے ليے استعال ہونے والا آلا تحرموم مركبلاتا

پیجے اشیاائی خصوصیت کی حامل ہوتی ہیں جوٹمپر پیر کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔

و داشیاجن میں ٹمپر پیر کے ساتھ تبدیلی آتی ہے بھر مومیٹر کے مبیر بل کے طور پر
استعمال کی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پیجے اشیا گرم کرنے پر پیجیلتی ہیں، پیجھا پنارنگ

تبدیل کرتی ہیں، پیجے کی الکیٹرک رزمننس (electric resistance) تبدیل
ہوتی ہے، وغیر و قریبا تمام اشیا گرم کرنے پر پیجیلتی ہیں۔ ما تعات گرم کرنے پر پیجیلتے
ہیں۔ میری تقرمومیٹر کے مبیر بل کے طور پر موزوں ہیں۔

عام استعال میں آنے والے تحرمومیٹرز میں مناسب مائع شے کوتھرمومیٹر کے میفیر بل کے طور پر استعال کر کے بنایا جاتا ہے۔ ایک تحرمومیٹر میں استعال ہونے والا



على8.3 أيك قرمويم (جم كانبرع ظامركتاب-

1 miles

ا. معدد ولي الآياش عن ف ك المراد الم

(a) ستل (b) على (a)

(c) if (d) 5/7

2. برقر مومیتر کسی مینی بل کی کسی ایک تصوصت کا استعال کرتا ہے جو ٹیر پی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل قور مومیز زیس استعمال

ہونے والی تصومیت کا نام کھیں۔ (a) سڑپ تحرمو میٹرز

1 1 1 1 1 (b)


مائع مندرجه ذيل خصوصيات كاحال مونا جايي؟

- ينظرآ ناطاب-
- يه يكسال حرارتي بجسيلا ؤركهتا ہو۔
- ال كافريزنك يوائث كم بوناجا ي
- اس كابوائلنگ بوانك زياده موناجا بير
- يه گاس كوكيلاندكرني والا بموناحايي-
 - یہ حرارت کا اچھا کنڈ کٹر ہونا جا ہے۔
- 🔹 به کم حرارت مخصوصدر کھنے والا ہونا جا ہے۔

(Liquid-in-Glass Thermometer) كارى ين ما كنع والانتخر مويمثر (Liquid-in-Glass Thermometer)

كلاس مين مائع والے تحرموميٹر مين ايك كيسان اورباريك سوراخ والى لمي کیلری ٹیوب (capillary tube) کے سرے پر بلب ہوتا ہے، جیما کشکل (8.4) میں دکھایا گیاہے۔

تحرمومیٹر کے بلب میں کوئی مناسب مائع مجردیا جاتا ہے۔ جب بلب سی گرم جسم کے ساتھ مُس کرتا ہے تو اس میں موجود مائع پھیلتا ہے اور اس کا لیول ٹیوب میں اویر پڑھتا ہے۔ تقرمومیٹر کے گلاس کی ٹیوب موٹی ہوتی ہے اور سلنڈ رنمالینز (lens) كے طور يركام كرتى ہے۔اس كى وجہ سے گلاس ٹيوب ميں مائع كاليول آسانى سے ويكھا حاسکتاہ۔



شكل 8.4: أيك كلاس مين مركزي تقرموميشر

مركرى C °39- يرجم جاتا ہے اور C °357 ير كھولا ہے۔ بياوير وى كى تمام تحرموميٹرى خصوصيات ركھتا ہے۔اس ليے گاس ميں مائع والے عام تحرموميٹرز ميں عام مرکری مناسب رین ماتعات میں سے ایک ہے۔ گلاس میں مرکری والے تخرمومیشرز لیمارثریز بهیتالون اور گھرون میں C°10 - سے C°150 تک ثمیر پچرکی مائش كرنے كے ليے وسيع طور يراستعال ہوتے بين،

أيراوراوز فلسة يوأنش

ا تخرمومیشری نیوب پر ایک سکیل کنده کر دیا جاتا ہے۔اس سکیل پردوفکسڈ پوائنش ہوتے ہیں۔اوٹرفلسڈ پوائٹ تخرمومیٹر میں مرکزی کی اس پوزیشن کو ظاہر کرتاہے جس پر برف بچھلتی ہے۔اسی طرح آپرفکسڈ پواٹٹ تخرمومیٹر میں مرکزی کی اس پوزیشن کوظاہر کرتاہے جس پر پائی کھولتاہے۔

الميريج كالماد (Scales of Temperature)

تحرمومیٹر کی سکیل پر نشانات لگا دیے جاتے ہیں۔ تحرمومیٹر کے بلب سے مس کرتے ہوئے جسم کا ٹمپر پچراس سکیل پر پڑھا جاسکتا ہے۔عام طور پرٹمپر پچر کے تین سکیل استعال ہوتے ہیں جو سے بیں۔

(ا) سلسيس باستناق کريدسکيل (Celsius or Centigrade Scale)

(Fahrenheit Scale) قاران بايد سكيل (iii)

(Kelvin Scale) كيون كيل (iii)

سياسيس سكيل پر اور اور آپر قلسة بوائش كودرمياني قاصلة 2000 برابر حسول بي شيم كيا جاتا ہے جيسا كوشكل (8.5a) بيل دكھايا گيا ہے۔ لور قلسة بواخت پر 0°C جبكة أپر قلسة بواخت پر 100°C كنده كرديا جاتا ہے۔ فاران ہائيٹ سكيل پر دونوں قلسة بوائش كودرمياني وقفة كو 180 برابر حسول بيل تقسيم كيا جاتا ہے۔ اور آن قلسة بواخت پر 6°C كادور آپر قلسة بواخت پر 6°C كنده كرديا جاتا ہے۔ لور قلسة بواخت پر 6°C كنده كرديا جاتا ہے جيسا كوشكل (8.5b) بيل ديا جاتا ہے۔ سلم انتر بيشنل (8) بيل فير پر كا بونت كيون (8.5b) بيل كياون كيا ہے۔ سلم انتر بيشنل (81) بيل فير پر كا بونت كورمياني كيا ہا تا ہے۔ كياون سكيل كوكياون سكيل كها جاتا ہے جيسا كوشكل (8.5c) بيل دور قلسة بواخت اور آپر قلسة بواخت كودرمياني كا تبديلي كي تبديلي كر برابر جوتى ہے۔ اس سكيل پر اور قلسة بواخت کا 273 ہے۔ جبکہ آپر قلسة بواخت کا 273 ہے۔ جبکہ آپر قلسة بواخت کا 273 ہے۔ اس سكيل پر زيره فير پر کو آب موليوث زيره آپر قلسة بواخت کے برابر ہوتا ہے۔ اس سكيل پر زيره فير پر کو آب موليوث زيره آپر قلسة بواخت کے برابر ہوتا ہے۔ اس سكيل پر زيره فير پر کو آب موليوث زيره اس موليوث زيره کو آب موليوث زيره کو آب موليوث زيره کی دورائي کا 273 ہے۔ جبکہ آپر قلسة بواخت کے برابر ہوتا ہے۔ اس سكيل پر زيره فير پر کو آب موليوث زيره کو آب موليوث کو کو کو



ممير يج سكيز كي باجي تبديلي سيسيس كيون سكيل بين تبديلي

کیاون سکیل پر ٹیریج T معلوم کرنے کے لیے سیسیس سکیل پر دیے گئے ئىرى C ش 273 كااضافد كردياجاتا ب- يى

8.100

كىلون سكيل يرنمير يخ كيا بوگا؟ جبكة سلسيس سكيل يرنمير يخ C - 20°C --

C = 20 °C Jeg T (K) = 273 + C T (K) = 273 +20 = 293 K

كياآب جائتي؟

15000000°C

7163 m

6000°C

toon

الكثرك ليب يا الكثرك بب 2500°C

1580°C

كين ايپ

100°C

كون مواياني

37°C

انياني

O°C

34

-18°C

فرون تريف

-180°C

مالح آسين

كيون بيلسيس سكيل ش تبديلي

سینسیس سکیل برنمپر بچ معلوم کرنے کے لیے کیلون سکیل پر دیے گئے ٹمپر پچر ے273 كوتفريق كردياجاتا ہے۔ كى

$$C = T(K) - 273 \dots (8.2)$$

8.200

كيلون سكيل ير X 300 فميريج كوسيلسيس سكيل مين تدمل كرس-

T(K) = 300 K

C = T(K) - 273

ای لیے C = (300 - 273) °C

C = 27 °C

الياآپ جائے بيلا

الك كليفكل المرموييز انباني جم كالميري معلم كرائ كياستعال كياجاتا ي-اں کی رش (range) کے 35°C 42°C ملد بوقى ب-اس كى بناوت اس かりアニートップテラコニシト والحل مزائ سے روک رکھاے۔ تاہم اس کی ریڈنگ اس وقت تک تبدیل فیس



سیسیس سے قارن بائیٹ سکیل میں تبدیلی

چونکہ سلسیں سکیل پر 100 درجے فارن ہائیٹ سکیل پر 180 درجوں کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے سلسیں سکیل پر ہر درجہ فارن ہائیٹ سکیل پر 1.8 درجوں کے برابر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں سلسیس سکیل پر °00 فارن ہائیٹ سکیل پر °32° کے برابر ہوتا ہے۔ اپس

F = 1.8C + 32 (8.3) يهال F فارن ہائيٹ سکيل پرٹمپر پچر ہےاور Cسيلسيس سکيل پرٹمپر پچر ہے۔

8.3 10

سلسيس سكيل پر C فيري كوفارن بايد سكيل مين تبديل كري-

عل

C = 50°C (1.8 C + 32) هم جائے تیں کہ F = (1.8 × 50 + 32) F = 122°F

پرسیلسیس سکیل پر C قارن بایت سکیل پر F 122° کے برابر ہے۔

قاران ہائیٹ سکیل سے سلسیس سکیل میں تبدیلی مساوات (8.3) کی مدد سے ہم فاران ہائیٹ شکیل سے سلسیس سکیل میں نمبر پرمعلوم کر سکتے ہیں۔

8.416

فارن باين سكيل پر 6° 100 ئمپريچر كوسيلسيس سكيل مين تبديل كري-

F = 100 °F

1.8 C = F-32 تم جانے بیں کہ

1.8 C = 100 - 32

1.8 C = 68

C = 68/1.8

C = 37.8 °C

8.3 مخصوص حرارتی مخباکش (Specific Heat Capacity)

عام طور پرایک جم کوگرم کرنے پراس کا ٹمپر پچر بردھتا ہے۔ جسم کے ٹمپر پچر بیں بونے والا اضافداس کی جذب کردہ حرارت کے ڈائز بکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی مشاہدہ میں آئی ہے کہ کی جسم کے ٹمپر پچر میں اضافہ T کے لیے درکار حرارت O کے جسم کے ماس m کے ڈائز بکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ لہذا

 $\Delta Q \propto m\Delta T$

یبال پر ۵۵ جسم کی جذب کردہ حرارت کی مقدار ہے اور ۵ تناسب کا کونسٹنٹ ہے۔ اے مخصوص حرارتی صخبائش یا صرف حرارت مخصوصہ کہتے ہیں ۔کسی شے کی حرارت مخصوصہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔

کی شے کی حرارت مخصوصہ حرارت کی وہ مقدار بجوائی کا ایک کاوگرام ہاں میں 1 کیلون ٹمیر پچر کی تید بلی لانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔

ماوات (8.4) كى زوے

$$c = \frac{\Delta Q}{m\Delta T} \dots \dots \dots \dots \dots (8.5)$$

ا کا پونٹس میں ماس m کی بیائش کلوگرام (kg) میں کی جاتی ہے۔ حرارت ΔΟ کی بیائش جول (J) میں کی جاتی ہے اور ٹمپر پچر میں اضافہ Δ T کوکیلون (K) میں مایا جاتا ہے۔ ایس SI پونٹس میں حرارت مخصوصہ کا یونٹ K-۱ K-1 لاہے۔ چند عام اشیا کی حرارت مخصوصہ میں (8.1) میں دی گئی ہیں۔

يانى كى يرى مخصوص حرارتى مخبأش كى ايميت

یانی کی حرارت مخصوصه ا^{-۱} Kg 4200 Jkg ہے۔ اور فشک مٹی کی حرارت مخصوصه قریباً ۱۲-۱ Jkg 800 ہے۔ یکی وجہ ہے کہ بکسال مقدار میں

كيل 8.1: چندعام إشياكي ترات تخصوصه

| 42 | |
|----------|------------|
| (Jkg K') | 2 |
| 2500.0 | اللوس |
| 903.0 | pt de |
| 900.0 | ايشا |
| 121.0 | كاريان |
| 920.0 | (4)5 |
| 387.0 | 46 |
| 2010.0 | Zi. |
| 840.00 | كال |
| 128.0 | كولا |
| 790.0 | we! |
| 2100.0 | ين |
| 470.0 | UST |
| 128.0 | ¥ |
| 138.6 | 351 |
| 835.0 | اريت |
| 235.0 | John State |
| 810.0 | می (شک |
| 2016.0 | باپ |
| 134.8 | نظستن |
| 1760.3 | りたりた |
| 4200.0 | بال |
| 385.0 | زک |

حرارت مہیا کرنے پر نتھی کا ٹمپریچر یانی کے ٹمپریچر کے مقابلہ میں زیادہ بردھتا ہے۔ پس موسم گر ماہے موسم سرما تک سمندر کے نزد کی علاقوں میں دور کے علاقوں کی نسبت ٹمپریچر میں بہت معمولی نوعیت کی تبدیلیاں آتی ہیں۔

یانی کی حرارت مخصوصہ سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے پیر خرارات مخصوصہ سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے پیر خرارانر جی کی افران کے لیے بہت کارآ مد ہے۔ گاڑیوں کے کولنگ سٹم میں خیر شروری تحرال انر بی کے اخراج کے لیے بانی استعال ہوتا ہے۔ ایک آٹو موبائل کے سند انجن میں بڑی مقدار میں تحرال انر بی بیدا ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اس کا ٹمپر پچر برحتا جاتا ہے۔ اگر آٹو موبائل کے انجن کو شندانہ کیا جائے تو یہ ورک کرنے سے دک سکتا ہے۔ انجن کے گروگر دش کرتا ہوا پانی جیسا کہ شکل (8.6) میں تیر کے نشانات سے دکھایا گیا ہے، اس کے ٹمپر پچر کو برقر آر رکھتا ہے۔ پانی انجن کی غیر ضروری میں خرال انر بی کوجذ ب کر لیتا ہے اور ٹیری ایٹر کے ذریعے خارج کردیتا ہے۔

سنٹرل بیٹنگ سٹم (central heating system) جیما کہ مثل (8.7) میں دکھایا گیا ہے۔ تحرل انر جی کو پائیوں کے ذریعے بوائلر سے ریڈی ایٹر تک لے جانے کے لیے گرم پانی استعمال ہوتا ہے۔ بیر یڈی ایٹر گھروں کے اندر مناسب جگبوں پرلگائے جاتے ہیں۔


8.5 10

ایک برتن میں موجود 2.5 کٹر پانی ہے جس کا ٹمپر پچر °C ہے۔ پانی کو ابالنے کے لیے حرارت کی کتنی مقدار در کارہے؟

> 2.5 کٹر = پانی کاوالیوم کیونکدا کیسائر پانی کاماس ایک کلوگرام کے برابر ہے۔ اس کیے m = 2.5kg پانی کا ماس c = 4200 Jkg⁻¹K⁻¹

> > t, = 20°C ابتدائی ٹیریچر

100°C = 100°C آفری ٹیریج



هل8.6 گاڑیوں میں استعال ہوئے والا کوفک سٹم



هل 8.7 ينتزل بينك سنم

 $\Delta T = t_2 - t_1$ میریزیس اضافه = 100°C - 20°C = 80°C or 80 K 200 $Q = c m \Delta T$ $Q = 4200 \text{ Jkg}^{-1} \text{K}^{-1} \times 2.5 \text{ kg} \times 80 \text{ K}$ 201 Q = 840000 Jپس حرارت کی مطلوبہ مقدارل 840000 یا 840 kJ ہے۔

کوئی جم کتنی حرارت جذب کرسکتا ہے اس بات کا انصار بہت سے عوال یر ہوتا ہے۔ یہاں ہم حرارتی عنجائش کی تعریف یوں کریں گے۔

کی جم کی حرارتی مخیائش اس کے ٹیر پیر میں ایک کیلون (1K) اضافہ کے لیے جذب كرده فقرال ازجى كى مقدار بوتى ب

پس اگرایک جمم کا نمیر بچر حرارت کی مقدار ΔQ مبیا کرنے پر ΔT کی مقدار ے برهتا ہے تو اس کی حرارتی مخواکش AQ ہوگی۔


$$\frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{m c \Delta T}{\Delta T}$$
 = $\frac{\pi c \Delta T}{\Delta T}$ = $\frac{m c \Delta T}{\Delta T}$: $\frac{\pi c \Delta T}{\Delta T}$

ماوات (8.6) سے ظاہر ہوتا ہے کہ سی جم کی حرارتی مختائش اس جم کے ماس اوراس کی مخصوص حرارتی طخبائش کے حاصل ضرب کے برابر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 5 کلوگرام یانی کی حرارتی مخبائش 1-6 kg × 4200 Jkg (21000 JK-1) عوتى ب- اس كامطلب يد بكد لا 21000 كرابر حرارت kg و يانى ك فيريج من 1K اضافدك ليدوركار بد البذاجتنى كسى شے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اتن ہی اس کی حرارتی مخبائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔

(Change of State) حالت کی تبدیلی (8.4

مادہ کوایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ایس تبدیلی کے واقع

كياآب جائة بن؟ المراتي تخاش يزاء آني ذخار جيها كه جيلين اور سندر زياده حرارتي مخياش سكيامت زوكى يرى علاقون ش آب واواكومندل دكت يل- ہونے کے لیے کسی شے کو تقرمل ازجی مہیا کی جاتی ہے یااس سے خارج کی جاتی ہے۔



هل8.8 قرل ازى ماده كى مالت شراته في الآلى -

8.165


ایک بیکرلیں اور اے شینڈ پر رکادیں۔ بیکریں برف کے چھوٹے چھوٹے محرے ڈالیں اور برف کا نمپر بچر ماہتے کے لیے بیکر میں ایک تحر مومیٹر لٹکا دیں۔ اب بیکر کے شیچے ایک برز (burner) رکھیں۔ برف اور پانی پر مشتل کم پچر کا نمپر بچر 0°0 ہے نہیں برجے گا، جب تک کہ ساری برف چھل نہیں جاتی اور ہم 0°0 پر پانی حاصل نہیں کر لیتے۔ اگر اس پانی کو مزید گرم کیا جائے تو اس کا نمپر پچر 0°0 ہے بر ھنا شروع ہوجائے گا۔ جیسا کہ شکل (8.9) میں گراف کی مدو ہے وکھایا گیاہے۔

یارٹ AB فیم وارلائن کے اس حصد پر برف کا ٹمپر پچر C-20°C سے 0°C تک بوصتا ہے۔

پارٹ BC بیشریچرکوقائم رکھتا ہے جب تک کدساری برف پیلی کا میچراس ٹمپریچرکوقائم رکھتا ہے جب تک کدساری برف پیکھل ندجائے۔

یارٹ CD: پانی کا ٹمپریچرآ ہتہ آ ہتہ C°O ہے C°C تک بڑھتا ہے۔ انریجی کی مہیا کی گئی مقدار یانی کا ٹمپریچر بڑھانے میں استعال ہوتی ہے۔

پ<mark>ارٹ 100°0:DE پر پانی کھولنا شروع ہوتا ہے اور بھاپ میں تبدیل</mark> ہوجاتا ہے۔ یہاں کمپریچ °100°پر قائم رہتا ہے۔ حتی کے سارا پانی بھاپ میں تبدیل ہوجا تا ہے۔




شکل8.9 برف سے پائی اور بھاپ میں حالت کی تید کی کو فلا ہر کرتا جو اٹم پر چر- ٹائم کراف۔

8.5 پکھلاؤ کی تخارت (Latent Heat of Fusion)

جب كى تفول شے كورارت مبيا كركے مائع حالت بين تبديل كيا جاتا ہے تو
ال عمل كوميلنگ يا فيوژن كباجاتا ہے۔ جس تمير بجر پركوئی تفول شے بجھلنا شروع ہوتی
ہے، اسے میلنگ پواخت كباجاتا ہے۔ اس كے برنكس جب مائع كوشندا كياجاتا ہے قول يہ فول حالت سے شول حالت سے شول حالت ميں تبديل ہوجاتا ہے۔ جس تمير بجر پركوئی شے مائع حالت سے شول حالت ہے وہ اس كافريز نگ پواخٹ كبلاتا ہے۔ مختلف اشيا كے حالت بي واخت وہ كا ميلنگ پواخت وہ يہ وہ اس كافريز نگ پواخت وہ يہ ہوتا ہے جو ميلنگ پواخت وہ يہ ہوتا ہے جو اس كاميلنگ پواخت وہ يہ ہوتا ہے جو اس كاميلنگ پواخت وہ يہ ہوتا ہے جو اس كاميلنگ پواخت وہ يہ ہوتا ہے۔

سمی شے کے بیون ماس کواس کا ٹمپر پچرتیدیل کے بغیراس کے میلٹک پوائٹ پر شوس سے ماقع حالت میں تبدیل کرنے کے لیے در کا دقیرل انر بی کو اس کی پچھلاؤ کی مخفی حرارت کہاجا تا ہے۔




عل8.10 يرف كوكرم كرة

برف 0°C پر پانی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ برف کی بگھلاؤ کی مخفی حرارت 3.36 × 10⁵ Jkg⁻¹ ہے۔ بینی 0°C پر 1 کلوگرام برف کو بگھلانے کے لیے ل 10⁵ 10 × 3.36 حرارت درکارہوتی ہے

8.1- /.

ایک بیکرلیں اور اے شینڈ پر رکیس ۔ بیکر میں برف کے بچوٹے چیوٹے کاڑے ڈالیس اور ٹمپر بی ہاہے کے لیے بیکر میں ایک تھر مومیٹر لاکا کیں۔ بیکر کے بیچ برز (burner) رکیس ۔ برف پھلٹا شروع ہو جائے گی۔ برف اور پانی کے کمپر کا ٹمپر بی 0°C نیس بڑھے گا۔ جب تک ساری برف پھلٹیس جاتی ۔ برف 0°C پرکمل طور پر پھل کر پانی میں تبدیل ہونے کے لیے جو وقت لیتی ہے وونوٹ کریں۔ بیکر میں موجود یانی کو 0°0 پرمسلسل گرم کرتے جا کمیں۔ اس کا ٹمپر بیج بڑھنا



هل 8.11 : فمير بير - نائم گراف جو تمي برف يانی من تهديل بونی ہے ده کون ہے بيے كد گرم كرتے كا ممل جارى رہتا ہے۔

شروع ہوجائے گا۔ وقت نوٹ کریں جو تیکر میں موجود پانی °0 سے بوانکٹ پوائٹ °100° کک وَنیچنے کے لیے لیتا ہے۔

ایک ٹیریج - نائم گراف کینچیں جیسا کہ شکل (8.11) بیس دکھایا گیا ہے۔ ویے گئے ڈیٹا کی مدو سے پچھلاؤ کی شخص ترارت معلوم کریں ۔ فرض کریں m = برف کا ماس گراف سے ٹائم معلوم کرنے کے لیے:

 0° رف کا 0° منث $t_{1}=t_{2}-t_{3}=t_{4}=t_{2}-t_{5}$ منث $t_{2}=t_{3}=t_{4}=t_{5}$

 $C = 0^{\circ}C = 0^{\circ}C$ ایانی کو $C = 0^{\circ}C = 0^{\circ}C$ کسا $C = t_0 = t_0 = t_0 = t_0$ منٹ $C = t_0 = t_0 = t_0 = t_0$

c = 4200 Jkg⁻¹K⁻¹ پانی کی حرارت مخصوصه

ا ن کے ٹمپر بچر میں اضافہ $\Delta T = 100^{\circ} \text{C} = 100 \text{ K}$

ياني كانميري C = 0°C ك 100°C = 0°C ك المياني كانمير كاركار المت ك المياد كاركار حمارت

= $m \times 4200 \text{ Jkg}^{-1} \text{K}^{-1} \times 100 \text{ K}$

= m×420 000 Jkg⁻¹

 $= m \times 4.2 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1}$

مْرِيرِ كُو ٢٠٥٥ ع ٢٠٥٥ كك برطان ك ليحرارت ΔQ مبياك جاتى

ے۔ اس میکر میں موجود پائی کی جذب کردوحرارت ہے:

 $\frac{\Delta Q}{t_o}$ پانی کی حرارت جذب کرنے گی شرع $\Delta Q_i = \frac{\Delta Q}{t_o}$ $\Delta Q_i = \frac{\Delta Q \times t_f}{t_o}$ $\Delta Q \times \frac{t_f}{t_o}$ $\Delta Q \times \frac{t_f}{t_o}$

مباوات(8.7) کی روے

 $\Delta Q_t = m \times H_t$

قیمتیں درج کرنے ہے

 $m \times H_t = m \times 4.2 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1} \times \frac{t_f}{t_o}$

 $H_f = 4.2 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1} \times \frac{t_f}{t_o}$

اور ہاکی قیمتیں گراف ہے معلوم کی جا تھی ہیں۔
اور دی گئی مساوات میں قیمتیں درج کرنے ہے $H_r = 4.2 \times 10^5 \, \mathrm{Jkg}^{-1} \times 4.6$

= 3.29×10⁵ Jkg⁻¹

مندرجہ بالا تجربہ سے معلوم کی گئی برف کی بچھلاؤ کی مخفی حرارت -3.29×10⁵ Jkg⁻¹ ہے۔جبکہاس کی حقیقی تیت 3.36 x 10⁵ Jkg⁻¹

8.6 ويورائز يشن كافخى حرارت

(Latent Heat of Vaporization)

جب کمی مائع کواس کے بواکنگ پوائٹ پرحرارت مہیا کی جاتی ہے تو اس کا ٹمیر پچر کونسٹنٹ رہتا ہے۔ کسی مائع کو اس کے بواکنگ پوائٹ پر دی جانے والی حرارت اس کے ٹمیر پچر میں اضافہ کیے یغیر اس کی حالت کو مائع سے کیس میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ پس

حرارت کی دہ مقدار جو کئی مائع کے بینٹ ماس کواس کے بوائنگ پوائٹ پرٹیر پیر میں اضافہ کیے بغیر کمل طور پر کیس میں تبدیل کرتی ہے، ویپورائز بیٹن کی تخل حرارات کہلاتی ہے۔

اے Hv حقامر کیاجاتا ہے۔

$$H_{\nu} = \frac{\Delta Q_{\nu}}{m}$$
or
$$\Delta Q_{\nu} = m H_{\nu} \dots \dots \dots \dots \dots (8.8)$$


جب پانی کوگرم کیا جاتا ہے تو یہ معیاری پریشر پر °100 پر کھولا ہے۔اس کا ٹمپر پچر °100 رہتا ہے جب تک کہ پیکمل طور پر بھاپ میں تبدیل ٹیس ہوجاتا۔ اس کی ویپورائزیشن کی مخفی حرارت 1-14 کا 106 x 2.26 ہے۔ بینی پانی کے ایک کلوگرام ماس کواس کے بواکنگ پوائٹ پر کمل طور پر بھاپ میں تبدیل کرنے کے لیے کارگرام ماس کواس کے بواکنگ پوائٹ پر کمل طور پر بھاپ میں تبدیل کرنے کے لیے کا 10 کا 2.26 حرارت در کار ہوتی ہے۔

| 8.2: چندعام اشيا كے ميلنگ پوائن ، بوائلنگ پوائن، پھلاؤ كى تخى | تيبل |
|---|------|
| ج ارت اوروييورائز يش ك ^{اف} خي حرارت | |

| 200 0 00 - 2 08-338 E.D. | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------|
| و پورائز کیشن کی مخفی حرارت | بِلِمُسلادُ کُلِیْ حرارت | بوائتك يوانث | ميلك بواعث | 2 |
| (kJkg ⁻¹) | (kJkg ⁻¹) | (°C) | (°C) | |
| 10500 | 39.7 | 2450 | 660 | 产业 |
| 4810 | 205.0 | 2595 | 1083 | 46 |
| 1580 | 64.0 | 2660 | 1063 | كولا |
| 21 | 5.2 | -269 | -270 | ميلتم |
| 858 | 23.0 | 1750 | 327 | W. |
| 270 | 11.7 | 357 | -39 | 950 |
| 200 | 25.5 | -196 | -210 | تائم وجن |
| 210 | 13.8 | -183 | -219 | آ کیجن |
| 2260 | 336.0 | 100 | 0 | ياني |

8.2 - 1.

۔ جربہ 8.1 کے اختیام پر بیکر کے اندر کھوتیا ہوا پانی ہوتا ہے۔ پانی کوگرم کرنے کا عمل جاری رکھیں حتی کہ سارا پانی بھاپ میں تبدیل ہوجائے۔ وقت نوٹ کریں جو بیکر میں موجود پانی اپنے بوائنگ پوائٹ کا 100° رکھمل طور پر بھاپ میں تبدیل ہونے کے لیے لیتا ہے۔



هل 8.12 فيرير - نام كراف، يهي كد كرم كريف ير برف يانى من تبديل اوتى جادر يانى بحاب من تبديل اوجاتا ب-

ٹمپریچر- ٹائم گراف کومزید بڑھا ئیں جیسا کہ شکل(8.12) میں دکھایا گیا ہے۔دیے گئے ڈیٹا سے برف کی بگھلاؤ کی مختی حرارت معلوم کریں۔جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے۔

id برف کان کm = m وظن کریں $m = t_0 = t_0$ کان کان کے 100°C کے $m = t_0 = t_0 = t_0$ منٹ $m = t_0 = t_0 = t_0$

پانی کے ℃ 100 رکھل طور پر بھاپ] 24.4 منٹ = t_v = t₄ - t₃ = رکارونت من تبدیل ہونے کے لیے در کارونت

> یانی کی حرارت مخصوصہ $c = 4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ یانی کے ٹمپر بچر میں اضافہ $\Delta T = 100^{\circ}\text{C} = 100 \text{ K}$

ا پانی کا ٹیر پیر C مے C ο C کے 20°C مے 100°C میر پیر کی اور کار حرارت کے لیے در کار حرارت

= $m \times 4200 \text{ Jkg}^{-1} \text{K}^{-1} \times 100 \text{ K}$ = $m \times 420000 \text{ Jkg}^{-1}$

= m×4.2×10⁵ Jkg⁻¹

کیونکہ برزیانی کو یا وقت میں اس کے ٹیریچ میں ℃ 0 سے 100° تک اضافہ کرنے کے لیے حرارت ۵۵ مہیا کرتا ہے۔ پس جس شرح سے بیکرنے حرارت جذب کی وہ نیچے دی گئی ہے۔

 $\Delta Q = \frac{\Delta Q}{t_0}$ = $\Delta Q \times t_v$ = $\Delta Q_v = \frac{\Delta Q \times t_v}{t_0}$ = $\Delta Q \times \frac{t_v}{t_0}$ = $\Delta Q \times \frac{t_v}{t_0}$ ماوات (8.8) کی رو ہے

 $\Delta Q_v = m \times H_v$ $\sum_{i=1}^{n} c_i c_i c_i \int_{-\infty}^{\infty} dx dx$

 $m \times H_v = m \times 4.2 \times 10^5 \,\text{Jkg}^{-1} \times \frac{t_v}{t_o}$

شكل 8.13: الإيجاريش مائع كى سط سے اسے مرم كيے بغير بخارات شي نبديل جونے كالمل

 $H_{\rm v} = 4.2 \times 10^5 \, \rm Jkg^{-1} \times \frac{t_{\rm v}}{t_{\rm o}}$

گراف ہے معلوم کی گئیں ہا اور ماکی قیمتیں ورج کرنے سے

 $H_v = 4.2 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1} \times \frac{24.4}{4.6}$

= 2.23 ×10⁶ Jkg⁻¹

مندرجہ بالا تجربہ سے معلوم کی گئی پانی کے لیے ویپورائز بیشن کی تخفی حرارت 2.23 × 106 Jkg⁻¹ ہے۔ جبکہاس کی حقیقی قیمت 1-2.29 × 106 Jkg سے۔

8.7 الويوريش (The Evaporation)

ایک پلیٹ میں کچھ یانی لیں۔ پانی کچھ در بعد عائب ہوجائے گا۔ بیاس لیے ہوتی ہے۔ یہزرفنار مالیکواز کونسٹنٹ موشن میں ہوتے ہیں اوران میں کائی عظک از جی ہوتی ہے۔ تیزرفنار مالیکواز پانی کی سطح سے ہاہرٹکل جاتے ہیں اورفضا میں چلے جاتے ہیں،اے ابو یہوریشن کہاجا تا ہے۔

ایک مائع کی سطے سے اے گرم کے بغیر مائع کا بخارات میں تبدیل ہونا، ابد بیوریشن کبلاتا ہے۔

بوائلگ کے برکس، ابو بپوریشن کاعمل ہرٹمپر پچر پر جاری رہتا ہے۔لین بیمل صرف مائع کی سطح ہے ہور ما ہوتا ہے۔جبکہ و بپورائزیشن کاعمل ایک مقررہ ٹمپر پچر پر وقوع پذریہ ہوتا ہے۔ جو اس مائع کا بوائلگ پوائٹ ہوتا ہے۔ بوائلگ پوائٹ پرایک مائع نہ صرف سطح ہے بخارات میں تبدیل ہور ہا ہوتا ہے بلکہ مائع کے اندر سے بھی ایسا ہور ہا ہوتا ہے بلکہ مائع کے اندر سے بھی ایسا ہور ہا ہوتا ہے بلکہ مائع کے اندر سے بھی ایسا ہور ہا ہوتا ہے۔ یہ بخارات بلیلوں کی شکل میں کھولتے ہوے مائع سے باہر آتے ہیں۔ جو مائع کی سطح پر وینجنے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔

ایو پپوریش کاعمل جاری روزمرہ زندگی میں اہم کرداراداکرتا ہے۔ سیلے کپڑول کو جب پھیلا دیا جاتا ہے تو وہ جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ ایو پپوریش شھنڈک کا سبب

مختفر مشق 1. حرارت مخصوصہ حرارتی مختائش سے کیسے مختلف ہے؟ 2. بخارات بننے سے ششدگ پیدا ہوئے کار کے دوفوائد کا صیں۔ 3. ابو پوریشن، و پورائز بیشن سے محس طرح مختلف ہے؟

بنى بـايا كون بوتاب؟

ابع بپوریشن کے عمل کے دوران تیز رفتار مالیکیولز مائع کے باہرنکل جاتے میں۔وہ مالیکیولزجن کی کائی عیک از جی کم ہوتی ہے، مائع میں رہ جاتے ہیں۔اس طرح مائع کے مالیکیولز کی اوسط کائی عیک از جی کم ہو جاتی ہے۔

چوتکہ کسی شے کے ٹمپر پچر کا اٹھاراس کے مالیکولز کی اوسط کا لی بینک انر بی پر ہوتا ہے، اس لیے مائع کے ٹمپر پچر میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ پسیند کی بخارات میں تبدیلی ہمارے جسم کوشنڈ اکرنے میں مدودیتی ہے۔

مائع کی سطح سے ابو یہوریشن کاعمل ہرٹمپر پچر پر جاری رہتا ہے۔ ابو یہوریشن کے عمل کی شرح کا انحصار مندرجہ ذیل عوامل پر ہوتا ہے۔

(Temperature) (7-7-

زیادہ بلند ٹمپریچر پر ایک مائع کے زیادہ تر مالیکواز تیز رفتاری ہے ترکت کرتے جیں۔ لہذا زیادہ تعداد میں مالیکواز اس کی سطح سے باہر نکل رہے ہوتے جیں۔ اس لیے ابو پیوریشن کم ٹمپریچر کے بہ نسبت بلند ٹمپریچر پر تیز تر ہوتا ہے۔ سیلے کپڑے گرمیوں میں سردیوں کی بہ نسبت جلد کیوں سُو کھ جاتے جیں؟

ک کارتبر(Surface Area)

سمی بائع کی سطح کارقبہ جتنازیاد ہوتا ہے اتنی بی زیادہ تعداد میں مالیکولزاس کی سطح سے باہرنگل رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب پانی کو بڑے رقبہ پر پھیلا دیا جائے تو یائی زیادہ تیزی سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے۔


(Wind)Ist

سمی مائع کی سطح کے اوپر چلتی ہوئی تیز ہوامائع کے ان مالیکیولز کو بہا کرلے جاتی ہے جواس وقت مائع کی سطح ہے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔اس طرح ہواان مالیکیولز کی مائع میں دوبارہ واپسی کوروکتی ہے۔اس طرح سے مائع کی سطح ہے زیادہ مالیکیولز کو باہر نگلنے کا موقع ملتا ہے۔

مانع کی نوعیت (Nature of the Liquid)

كياياني اورسرت ايك عى شرح سے ايو يبوريث ہوتے ہيں؟ ما تعات كے

ريفر يريززش شنداكر في كالل




ریز خریزدی بائع بی جدیل کی ایک گیرای کی ایک گیری کی ایک گیری آن ایج بیردیش سے شفاک پیدا کی جاتی ہے۔ قری آن (Freon) ایک CFC کو بلور ریز ریز گیر کی ایک CFC کو بلور ریز ریز گیر کی اور وان کی ایش کی جات کی اور وان کی چاہ کی اور وان کی ایش کی جدیل کی اور وان کی جدیل کی اور وان کی جدیل کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے آنے وال UV کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے آتے وال UV کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے آواں کا استعمال روک ویا گیا ہے۔ بیردیز جاندارواں کے ایم تقدان وائی کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے آواں کی اور دیگر اشیا نے لیے اللہ اور دیگر اشیا نے لیے اللہ کی جو ماحول کے لیے اور دیگر اشیا نے لیے اللہ کی ہے جو ماحول کے لیے اقدان ووقیس ہیں۔

اویپوریٹ ہونے کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ اپنی ہتھیلی پر ایتھر یا سپرٹ کے چند قطرے ڈالیس۔ بیتیزی سے بخارات بن کراڑ جاتے ہیں۔ آپٹھنڈک محسوں کرتے ہیں۔ کیوں؟

8.8 حرارتی پھیلاؤ (Thermal Expansion)

تھوں ، مالکھ اور گیسٹر میں اکثر اشیا گرم کرنے پر پھیلتی ہیں اور شاہدہ مکٹرتی ہیں۔ ان کے حرارتی پھیلا و یا سکٹر او عام طور پر بہت کم ہوتے ہیں اور مشاہدہ میں نہیں آتے۔ تاہم یہ پھیلا و اور سکڑ او ہماری روز مرہ زندگی میں اہم ہوتے ہیں۔ میں نہیں آتے۔ تاہم یہ پھیلا و اور سکڑ او ہماری روز مرہ زندگی میں اہم ہوتے ہیں۔ کسی جسم کے مالیک و لڑکی کائی فیلک از بی اس کے ٹمپر پچر پر نوبوں ہے۔ ایک شوں شے کے مالیک و لڑکی کائی فیلک از بی اس کے ٹمپر پچر پر زیادہ ایم پلی ٹیوڈ موس شے کے مالیک و لئم کرنے ہیں۔ پس گرم کرنے پر کسی جسم کے ایٹمزیا مالیک و ائبریٹ کرنے کا ایم پلی ٹیوڈ ہو ہو جاتا ہے۔ چسے جسے کسی جسم کے ایٹمزیا مالیک و ائبریٹ کرنے کا ایم پلی ٹیوڈ ہو ہو جاتا ہے۔ چسے جسے کسی جسم کے ایٹمزیا مالیک و ائبریٹ کرنے کا ایم پلی ٹیوڈ ہو ہو تا جاتا ہے وہ زیادہ دور تک ایک مالیک و ائبریٹ کرنے کا ایم پلی ٹیوڈ ہو ہو تا چلا جاتا ہے وہ زیادہ دور تک ایک مالیک ایک و تاہریٹ کرنے کا ایم پلی ٹیوڈ ہو ہو تا کیا گیا ہو اور موٹائی میں اضافہ ہوتا



تُعُوْں اجہام مِیں طولی حرارتی کچمیلاؤ (Linear Thermal Expansion in Solids)

یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ ٹھوس اشیا گرم کرنے پر پھیلتی ہیں اوران کا پھیلاؤ ٹمپر پچرکی ایک وسیع حد میں قریباً بکسال رہتا ہے۔فرض کریں کہ ایک وصاتی سلاخ جس کی لمبائی ، کے اور اس کا ٹمپر پچرہ 7 ہے۔اے T ٹمپر پچرتک گرم کرنے پر اس کی لمبائی کے ہوجاتی ہے۔ پس

ملاخ کی لمبائی میں اضافہ $\Delta L = L - L_0$ $\Delta T = T - T_0$

على8.4 ايك جم كم مالكوار وكت كرت بوت (a) كم فيري ركم الميني فود (b) بلندفيري برزياده الميني فيود

تجربہ ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹھوس اشیا کی لمبائی میں تبدیلی اس کی ابتدائی لمبائی اور ٹمپر پچر میں تبدیلی کے ڈائر یکھلی پر و پورشنل ہوتی ہے۔ 5

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_{\star} \Delta T} \dots \dots (8.11)$$

پس کسی شے کے طولی پھیلاؤ کے کوابنی ھیٹ کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔ اگر کسی سلاخ کی ایک میٹر لمبائی کو ۱۲ ٹمپر پچر کے فرق تک گرم کیا جائے تو اس کی لمبائی میں اضافے کو طولی پھیلاؤ کا کوابنی ھیٹ کہتے ہیں۔

چند عام تھوس اشیا کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوایقی ہیں۔ میں دیے گئے ہیں۔

8.600

ایک پیش کی سلاخ جو 0°0 ٹمپریجر پر ایک میٹر کبی ہے۔اس کی لمبائی 30°C پرمعلوم تجھے۔ جبکہ پیشل کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوایفی ھینٹ کی قیت 1.9 × 10°5 K⁻¹

$$t_o = 0$$
°C

$$\Delta T = T - T_0$$

$$\alpha = 1.9 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$\mathcal{L}_{\mathcal{L}} = L_o(1 + \alpha \Delta T)$$

نىمان 8.3: چىدىدام خوس اشيا ئے ملوی حرار تی چىملاؤ کے کوالی شبیع

| α (K ⁻¹) | 2 |
|-------------------------|----------------|
| 2.4 x 10 ⁻⁵ | الجويتم |
| 1.9 x 10 ⁻⁵ | پیتل |
| 1.7 x 10 ⁻⁵ | 46 |
| 1.2 x 10 ⁻⁵ | سيل |
| 1.93 x 10 ⁻⁵ | سلور |
| 1.3 x 10 ⁻⁵ | كالأ |
| 8.6 x 10 ⁻⁵ | ^建 集 |
| 0.4 x 10 ⁻⁵ | فتكسلن |
| 0.3 x 10 ⁻⁵ | 58 |
| 1.2 x 10 ⁻⁵ | ككريث |

لى لے L = 1 m × (1 + 1.9 × 10 ° K 1 × 30 K) L = 1.00057 m لى 20°C پر پیچل کی سلاخ کی لیائی 1.00057 m

واليوم شن حرارتي كالماؤ (Volume Thermal Expansion)

ئیریچری تبدیلی کے ساتھ کسی شوں شے کا والیوم بھی تبدیل ہوتا ہے اور اے
والیوم میں حرارتی پھیلاؤ کہا جاتا ہے۔فرض کریں ایک شوں شے جس کا ہ آئیریچر پر
ابتدائی والیوم ، ۷ ہے۔ شوس شے کوٹمپریچر T تک گرم کرنے پراس کا والیوم ۷ ہوجاتا
ہے۔اس طرح

من تبدیلی $\Delta V = V - V_o$

اور $\Delta T = T - T_0$ شیریج مین تبدیلی اور

طولی پھیلاؤ کی طرح والیوم میں تبدیلی ۱۵۷ بندائی والیوم ، ۷ اور ثمیر پچر میں تبدیلی ۵۲ کے دائر یکھی پر و پور شنل ہوتی ہے۔ پس

 $\Delta V \propto V_o \Delta T$

$$\underline{\downarrow} \qquad \Delta V = \beta \ V_o \ \Delta T \ \dots \ \dots \ \dots \ (8.12)$$

 $V - V_0 = \beta V_0 \Delta T$

$$V = V_o (1 + \beta \Delta T) \dots (8.13)$$

جبد واليوم من يحيلاؤ كوالفي هينك كوظا مركرتا إ-

ماوات(8.12) كى مدوت

$$\beta = \frac{\Delta V}{V_o \Delta T} \dots (8.14)$$

پس کسی شے کے والیوم میں پھیلاؤ کے کوالفی هیدے B کی تعریف یوں کی جاتی

. سن شے کے بونٹ والیوم میں ٹمپریچر کی ٹی کیلون (IK) تبدیلی کے ساتھ ہونے والی تبدیلی والیوم میں پھیلاؤ کا کوالیلی شینٹ کہلاتی ہے۔

عمل 8.4: مختلف اشیاکے والیوم میں حرارتی پھیلاؤک کوالفی شید

| β (K ⁻¹) | 2 |
|-------------------------|-------------------|
| 7.2 x 10 ⁻⁵ | الجيام |
| 6.0 x 10 ⁻⁵ | JE. |
| 5.1 x 10 ⁻⁵ | 48 |
| 3.6 x 10 ⁻⁵ | سيل |
| 27.0 x 10 ⁻⁵ | بالخم |
| 0.9 x 10 ⁻⁵ | US |
| 53 x 10 ⁻⁵ | کیسرین |
| 18 x 10 ⁻⁵ | 55, |
| 21 x 10 ⁻⁵ | پال |
| 3.67 x 10 ⁻³ | lss |
| 3.72 x 10 ⁻³ | كارين والى آكسائذ |
| 3.66 x 10 ⁻³ | بالكاروجى |

طولى پھيلاؤ كوالفي هين اورواليوم ميں پھيلاؤ كوالفي هين كاتعلق يول

ڪا ۾ کيا جا تا ہے۔

 $\beta = 3 \alpha \dots (8.15)$

8.700

°C پر پیشل کے کیوب کا والیوم معلوم کریں۔ جس کی لمبائی °C پر 10 سینٹی میٹر ہے۔ جبکہ پیشل کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوالفی شدید کی قیت 1.9 x 10⁻⁵ K⁻¹ ہے۔

عل

ل ابتدائی لمائی Lo = 10cm = 0.1 m

ابتدائی ٹیریکر $T_0 = 0^{\circ} \text{C} = (0 + 273) \text{ K} = 273 \text{ K}$

T = 100 ° C = (100 + 273) K = 373 K

 $\Delta T = T - T_o$

= 373 K - 273 K = 100 K

 $\alpha = 1.9 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

 $\beta = 3\alpha$

β = 3 × 1.9 × 10 -5 K-1

 $= 5.7 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

 $V_0 = L_0^3 = (0.1 \text{ m})^3$ ایترانی والیوم

 $= 0.001 \text{ m}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$

 $\int V = V_o (1 + \beta \Delta T)$

 $V = 10^{-3} \text{ m}^3 \times (1 + 5.7 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1} \times 100 \text{ K})$

 $V = 10^{-3} \text{ m}^3 \times (1 + 5.7 \times 10^{-3})$

 $= 10^{-3} \,\mathrm{m}^3 \times (1 + 0.0057)$

 $= 1.0057 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

ين C 1.0057 x 10-3 m3 يوبكا كركيوبكا واليوم 1.0057 x 10-3 m3وكا_

حرارتی پھیلاؤ کےاڑات

(Consequences of Thermal Expansion)

ریلوے کی پیٹر یوں کے درمیان خلا کیوں رکھا جاتا ہے؟ شوس اشیا کا پھیلاؤ پلوں، ریلوے کی پیٹر یوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ مستقل طور پر ٹمپر پچر کی تبدیلیوں کے زیرا ٹرریج ہیں۔ ابندا تعمیر کرتے وقت ٹمپر پچر کے ساتھ پھیلاؤ اور سکڑ اوکے لیے گنجائش رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ریلوے کی پیٹر یاں بچھاتے وقت ان کے درمیان خلا چھوڑا جاتا ہے تا کہ گری کے موسم کے دوران پیٹری کا پھیلاؤاس کے فیز ھا ہونے کا سبب نہ ہے۔

سٹیل کے قبیر وں (steel girders) ہے بنائے گئے بل بھی دن کے دوران پھیلتے ہیں اور رات کے دوران سکڑتے ہیں۔ اگر ان کے سروں کو مضبوطی ہے پیوست کر دیا جائے تو یہ ٹیڑ ھے ہوجا کیں گے۔ اس لیے حرارتی پھیلاؤ کے لیے ان کے ایک سرے کو پھیلاؤ کے لیے ان کے ایک سرے کو پھیلاؤ کے لیے چھوڑے گئے خلامیں گئے دولرز (rollers) پر رکھ ویا جاتا ہے۔ الیکٹرک سپلائی کے لیے والے قلامی گئے خلامیں ایک رولرز (rollers) پر رکھ ویا جاتا ہے۔ الیکٹرک سپلائی کے لیے موسم سرما کھی جور کے تاروں کو کسی صدیک ڈھیلا رکھا جاتا ہے تا کہ موسم سرما بھی ہوئے سکڑ سکیسی۔

حرارتي پھيلاؤ ڪاطلاق

(Applications of Thermal Expansion)


حرارتی پھیلاؤ کا ہماری روزمرہ زندگی میں استعال ہوتا ہے۔ تھرمومیٹرز میں حرارتی پھیلاؤ ٹمپر پچر کی پیائش کے لیے استعال ہوتا ہے۔ بوتل کے بخت ڈھکن کو کھو لئے کے لیے اے ایک منٹ کے لگ بھگ گرم پانی میں ڈبویئے۔ میٹل کا ڈھکن پھیلا ہوجا تا ہے۔ اب اے آسانی سے کھولا جاسکتا ہے۔ میٹل کا مشیل کی پلیٹوں کو مضبوطی ہے جوڑنے کے لیے پلیٹوں میں موجود سوراخوں میں سرخ کرم ریوٹس کو مضبوطی ہے جوڑنے کے لیے پلیٹوں میں موجود سوراخوں میں سرخ کرم ریوٹس کو مضبوطی ہے جوڑنے کے لیے پلیٹوں میں موجود سوراخوں میں سرخ کرم ریوٹس کو میں جوڑنے کے لیے بلیٹوں میں موجود سوراخوں میں سرخ کرم ریوٹس کو پھر ہتھوڑے ہے کو ٹاجا تا ہے۔ مُصندًا ہونے پر ریوٹس سکڑتی

بیل گاڑیوں کے لکڑی کے پہیوں پراو ہے کے علقے (rims) پڑھائے جاتے


ہں اور پلیٹیں مضبوطی کے ساتھ آلیں میں جکڑی جاتی ہیں۔




فکل 8.15:موہم گر ہا کے دوران حرارتی پھیلاؤ کی حوافی کے لیے ریلوے کی پٹٹر یوں میں خالی چکہ چھوڑی جاتی ہے۔



شکل8.16 ایسے پلوں بیں جن کے ایک سرے پر رولرز موجود ہوں۔ پھیلاؤ یاسکڑ اؤک کیے گئےاکش مبیا کرتے ہیں۔



شكل 8.17 إليكثريستى كي تحميون يركلى تارول كو موم مرما بين أوشغ بياؤك لي يكو ذ حيا ركهاجا تا ب-




شکل 8.18 (a) گرم ریش ڈالنے پر (b) ریوش کے مرول کو بتھوڑے سے کو شخ کے بعد خشاہ ہونے پر۔

ہیں۔لوپ کے حلقوں کوگرم کیا جاتا ہے۔حرارتی پھیلاؤان کے ککڑی کے پہیے پر پھسل کرچڑھنے کا سبب بنتا ہے۔گرم حلقہ چڑھانے کے بعد اس پرپانی ڈال کر شھنڈا کرلیا جاتا ہے۔شھنڈا ہونے پر حلقہ سکڑ کر پہیے کے ساتھ مضبوطی سے جڑجا تا ہے۔

(ودعالی پرک (Bimetallic Strip)

دودھاتی ہتری میں مختلف میطری دوباریک ہتریاں جیسے پیتل اورلوہا باہم جوڑ دی جاتی جیں جیسا کہ شکل (8.19 a) میں دکھایا گیا ہے۔ چونکہ پیتل لوہے سے زیادہ پھیلتا ہے۔ یہ غیرمساوی پھیلاؤ ہتری کے مڑجانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے گرم کرنے پر میرمزجاتی ہے۔ جیسا کہ شکل (8.19b) میں دکھایا گیا ہے۔



شک a):8.19) پیش اورلو ہے کی دودھاتی پتری (b) پیش - آئزن دودھاتی پتری ان کے درمیان حرارتی پھیلاؤ کے فرق کی دیدے مڑتی ہے۔

دودهاتی پتریاں مختف مقاصد کے لیے استعال کی جاتی ہیں۔دودهاتی پتریاں مخترص کے لیے استعال ہوتی ہیں۔ یہ تھرمومیٹرز ہیں ٹمپر پچر کی پیائش کے لیے استعال ہوتی ہیں۔ یہ تھرمومیٹرز ہیں ٹمپر پچر کی استعال ہوتی ہیں۔ یہ تھرمومیٹرز تحرموسٹیٹ (ovens) کا ٹمپر پچر معلوم کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ یہ تھرمومیٹرز تحرموسٹیٹ (thermostat) میں ٹمپر پچر برقر ارر کھنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔دو دھاتی پتری الیکٹرک استری میں ہیٹر کی کوائل کا گہر پچر کنٹرول کرنے والے تھرموسٹیٹ ہو بچ میں بھی استعال ہوتی ہے جیسا کہ شکل ٹمپر پچر کنٹرول کرنے والے تھرموسٹیٹ ہو بچ میں بھی استعال ہوتی ہے جیسا کہ شکل (8.20) میں دکھایا گیا ہے۔

مانعات كاحرارتى كِصِلاؤ (Thermal Expansion of Liquids)


ما تعات کے مالیکی لڑکسی مالع کے اندر تمام اطراف میں حرکت کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔مالع کوگرم کرنے پراس کے مالیکیولز کی تحرتحراہث کا اوسط ایمیلی ثیوڈ

الياآب بالتيناه

پانی ۵°4 سے نے ضفراکرنے پر پھیلا ہے۔ جی
کراس کا نیر بھی 0°0 پر بھی جائے۔ مزید ضفرا
کرنے پر اس کا والدم اچا تک برحتا ہے۔ جیسا
کر یہ 0°0 پر برف میں تبدیل ہوجاتا ہے۔
جب برف کو 0°0 سے نے ضفرا کیا جاتا ہے تو
بیسکر تی ہے۔ بین شوس اشیا کی طرح والدم کم ہو
جاتا ہے۔ پانی کا یہ فیر معمول پھیلاؤ پانی کا
ہے قاعدہ کھیلاؤ کہلاتا ہے۔



على8.20 دودها آل قرمونٹیٹ پہلے ہے سیٹ کیے گئے ٹپر چکر پرالیکٹرک سرکٹ کو کاٹ ویتا ہے۔



شكل 8.21 ما تع كا ظاهري اور خفيتي يجيلاؤ

بڑھ جاتا ہے۔ مالیکولزایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں جس کے لیے انہیں زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مانعات گرم کرنے پر پھیلتے ہیں۔ مانعات میں حرارتی پھیلاؤان کے مالیکولز کے درمیان کشش کی کمزورٹورسز کے سبب ٹھوس کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔اس لیے مانعات کے والیوم کے حرارتی پھیلاؤ کی شرح ٹھوس اشیا ہے زیادہ بری ہوتی ہے۔

مائعات کی اپنی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی۔ ایک مائع ہمیشہ جس برتن میں انڈیلا جاتا ہے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نیز جب مائع کوگرم کیا جاتا ہے تو مائع اور برتن دونوں کے والیوم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ لہذا مائع کے لیے حرارتی والیوم میں پھیلا ؤ دوطرح کے ہوتے ہیں۔

محقیقی والیوم پھیلاؤ 🛚

قابرى واليوم يحيلاؤ

25

ایک لبی گردن والی قلاسک لیجے۔ اس کی گردن پر گلے ہوئے نشان A تک اے رنگ دار پائی ہے بھر لیجے۔ جیسا کہ شکل (8.21) میں دکھایا گیا ہے۔ اب قلاسک کو پیٹرے ہے گرم کرنا شروع کریں۔ پائی کی سطی پہلے B پوائٹ تک پنچگرتی فلاسک کو پیٹرے ہے اور پھر C پوائٹ تک اوپر چڑھتی ہے۔ حرارت پہلے صراحی تک پنچتی ہے جو پھیلتی ہے اور اس کے والیوم میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ نیجٹا مالع قلاسک میں پنچ آجاتا ہے اور اس کی سطی میں افروع ہوجاتا ہے۔ پھر در کے بعد مائع گرم ہونے پرنشان B اس کی سطی میں افروع ہوجاتا ہے۔ کی ٹیمر پچر پر بیزنشان C کی سطی میں ماروع ہوجاتا ہے۔ کی ٹیمر پچر پر بیزنشان C تک پیچھ جاتا ہے۔ مائع کی سطی میں قلامری پھیلاؤ کے سب کی سطی میں میں قلامری پھیلاؤ کے سب ہوتا ہے۔ مائع کا حقیق پھیلاؤ کی وجہ ہے اس کے حرارتی پھیلاؤ کی وجہ ہے اس کے حرارتی پھیلاؤ کی وجہ ہے اس کے حرارتی پھیلاؤ کی جاتا ہے۔ پس

BC = AC + AB (8.16) میں کھیلاؤ بشمول برتن کے پھیلاؤ کے، مائع کا حقیقی والیوم مس پھیلاؤ کہلاتا ہے۔ میں پھیلاؤ کہلاتا ہے۔

سمسی مائع کے والیوم میں پھیلاؤ کی حقیقی شرح ،β کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔ ایک مائع کے حقیقی والیوم میں اس کے ٹمپریجر میں 1K (°C) اضافہ ے ہونے والی تبدیلی مائع کے والیوم میں حقیق پھیلاؤ کی شرح بر₈ کہلاتی ہے۔ واليوم ميس پھيلاؤ كى حقيقى شرح ، كا بميشد برتن كے واليوم ميس پھيلاؤ كى شرح وال کے برابر مقدارے والیوم میں پھیلاؤ کی طاہری شرح ہ8 سے بڑی ہوتی ہے۔ لہذا $\beta_r = \beta_a + \beta_g \dots \dots (8.17)$ به يادر كهنا جايب كەمخىلف مائعات مىل داليوم مىل ئىسلاؤك كوالفى ھىدى مختلف

ہوتے ہیں۔

مسى جم كرم يا شندا مونى كى شدت كونمبرير -47

تخرموميزكى جم يا جكدك فميري كى يائش كے ليے ينائے جاتے ہیں۔

لوئر فكسد بوانك وه نشان جوتاب جو تحرموميتر مين مرکزی کی وہ پوزیشن بتا تا ہے جس پر برف پچھلتی ہے۔ آبر فكسد يواحث وہ نشان ہوتا ہے جو تقرموميٹر ميں

مرکری کی وہ پوزیشن بنا تا ہے جس پریانی کھولتا ہے۔

نمير يرسكيلز ك بالهمي تبديلي: ليسيس يكيلون سكيل:

T(K) = 273 + C

كيلون ي سيلسيس سكيل:

C = T(K) - 273

سيسيس سےفارن بايد سكيل:

F = 1.8 C + 32

حرارت ازجی کی ایک فتم ہے۔اس ازجی کواس وقت تک حرارت کہا جاتا ہے جب تک بدایک جم سے

دوسرے جم کو متعلی کے مراحل میں ہوتی ہے۔ جب ایک جم کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے مالیکوار کی کائی تیک از جی میں اضافہ ہوجاتا ہے اور مالیکولز کا اوسط ورمياني فاصله برده جاتا ہے۔

مائعات اور گیسز کےحرارتی والیوم کے پھیلاؤ دوطرح کے ہوتے ہیں۔والیوم کا ظاہری پھیلاؤ اور والیوم کا

کسی شے کے بونٹ ماس کے ٹمیریچر میں ایک کیلون 16°C) اضافہ کے لیے درکار حرارت کی مقدار ، حرارت مخصوصه کہلاتی ہے۔

کی شے کے بونٹ ماس کواس کے میلٹنگ بوائٹ پر شوى حالت سے مائع حالت ميں تبديل ہونے كے لیے در کار حرارت اس کے بچھلاؤ کی تخفی حرارت کہلاتی

ہے۔ ایک مائع کے بینٹ ماس کوکسی کونسٹنٹ ٹمپر پچر پڑکمل طور پر مائع ہے گیس میں تبدیل ہونے کے لیے درکار حرارت کی مقدار کووییورائزیشن کی مخفی حرارت کہتے

ایک ٹھوس جسم کا والیوم اس کے ٹمیر پچر کے تبدیل ہوئے ے تبدیل ہوتا ہے،اے والیوم کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اے حسائی طور پر ایوں لکھا جاتا ہے: $V = V_{\alpha} (1 + \beta \Delta T)$

سن جم میں ایک کیلون ٹمپریجر کے اضافے سے ہونے والی والیوم کی شرح میں تبدیلی اس کے والیوم كترارتي پھيلاؤ كاكوالفي هينك كبلاتا ہے۔

يه شابده كيا كيا يك كرهوى اجسام كرم مون ير بيلية ہیں اور ان کا پھیلاؤ ٹمیریچر کی ایک وسیع حد میں قریباً يو نيفارم بوتا إ_ا صحافي طور ير يول لكصاحا تا ب: $L = L_o (1 + \alpha \Delta T)$

کسی سلاخ کے ایک کیلون ٹمیریچر کے اضافہ سے ہونے والی طولی پھیلاؤ کی شرح ، طولی حرارتی پھیلاؤ کا کوایفی هینٹ کہلاتا ہے۔

مندرجہ ذیل مکنہ جوابات میں سے درست جوابات (٧١) ایک ٹھوں شے کے طولی حرارتی بھیلاؤ کے کوایفی عجب کی قیت 1-5K x 10 عبدای کے والیوم میں بھیلاؤ کے کوالفی شدید کی قیمت ہوگی:

- (a) 2 × 10⁻⁵ K⁻¹
- (b) $6 \times 10^{-5} \,\mathrm{K}^{-1}$
- (c) 8 × 10 15 K 1
- (d) 8 × 10⁻⁵ K⁻¹

(vii) ان میں کون ساجرو الویپوریشن کومتاثر کرتاہے؟

- الْع كَى مُطْ كاارِيا (b) مُيري (a)
- يرتمام والل (d) اوا (c)

8.2 حرارت كابهاؤ كرمجم عضدعجم كاطرف بوتا Sug-2

- 8.3 حرارت اور تميريج كي اصطلاحات كي تعريف كري -
 - محمی جم کی انزل ازجی سے کیامرادہ؟
- 8.5 کی گیس کے مالیولز کی موثن پرحرارت کا کیااثر ہوتا

8.6 تھرمومیٹر کیا ہوتا ہے؟ مرکزی کو تھرمومیٹرک میٹیریل كے طور ير كيول ترجي دى جاتى ہے؟

三色のだけの人

(۱) ياني جس تمير يريرف بن جاتا ب:

- (a) 0°F
- (b) 32°F
- (c) -273 K (d) 0 K

(۱۱) نارل یا صحت مندانسانی جسم کا نمیریچر ہے:

- (a) 15°C (b) 37°C
- (c) 37 °F (d) 98.6 °C

(۱۱۱) مرکری کو تخرموم عرک میٹیریل کے طور پر استعال کیا جاتا ب كيونك بدركتاب:

- كَم فريز نك يوانك (b) يكمال حرارتي يجيلاؤ (a)
- يتمام خصوصيات (d) كم حرارتي النجأئش (c)
- (۱۷) کون سامیٹیر مل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے؟
- (a) 28
- (b) الم
- م کری (d) یاتی (c)

(v) درج ذیل میں ہے کس میٹیریل کے طولی پھیلاؤ کے كوالفي هينك كي قيت زياده موتى ٢٠

سنيل (d) پيتل (c) گولدُ (b) ايلومينم (a)

8.10 ویپورائزیشن کی تخی حرارت کی تعریف کیجیے۔
8.11 ابو پپوریشن سے کیا مراو ہے؟ کسی مائع کی ابو پپوریشن کا
انھمار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ واضح کریں۔ابو پپوریشن
سے شنڈک کسے پیدا ہوتی ہے؟

8.7 واليوم مين حرارتي كيميلاؤكي وضاحت كرين_

8.8 حرارت مخصوصہ کی تعریف سیجیے ۔ ایک تھوں جسم کی حرارت مخصوصہ کیے معلوم کی جاتی ہے؟ حرارت مخصوصہ کیے معلوم کی جاتی ہے؟ 8.9 کی صلاؤ کی مختفی حرارت کی تعریف کیجیے۔

ستقى سوالات

(2.26 x 10⁵ J)

10 °C 8.10 ٹیر پچر پر موجود g 500 پانی ٹیں ہے۔
°C 8.10 ٹیر پچر پر موجود g 500 پانی ٹیں ہے۔
°C بعد پانی کا موجود g 5 بھاپ گزار نے کے بعد پانی کا ٹیر پچر معلوم کیجیے جبکہ پانی کی حرارت مخصوصہ ٹیر پچر معلوم کیجیے جبکہ پانی کی ایو پیوریشن کی 14200 Jkg⁻¹K⁻¹
- 2.26 x 10⁶ Jkg⁻¹ ہے۔
(16.2 °C)

8.1 ایک بیکر میں موجود پانی کا تمپر پچر ©° 50 ہے۔ فاران ہائیٹ سکیل میں ٹمپر پچرکتنا ہوگا؟ (122°F)

8.2 انسانی جم کانارل ٹیریج ۴° 98.6 ہوتا ہے۔اے سیلسیس اور کیلون سکیل میں تبدیل سیجیے۔

(37°C, 310K)

8.3 میٹر لبی ایک ایلومینم کی سلاخ کو 0°C ہے °C کا تک گرم کیا گیا ہے۔ سلاخ کی لمبائی میں اضافہ معلوم کریں۔ جبکہ ایلومینم کے طولی حرارتی پھیلاؤ کوایق هیئٹ کی قیمت 1°C × 2.5x10°5 ہے۔ (0.1cm)

8.4 ایک غبارے ش $^{\circ}$ C پر $^{\circ}$ 1.2 ہوا موجود $^{\circ}$ 2 ایک غبارے ش $^{\circ}$ 40 پر معلوم کیجیے۔ جبکہ ہوا $^{\circ}$ 40 معلوم کیجیے۔ جبکہ ہوا $^{\circ}$ 5 والیوم میں حرارتی پھیلاؤ کے کوالیقی شدے کی قیت والیوم میں حرارتی پھیلاؤ کے کوالیقی شدے کی قیت $^{\circ}$ 6.3.67x10 میں $^{\circ}$ 8.4 (1.3 m³)

8.5 من کلوگرام پانی کا ٹمپریچر °C ہے 0.5 گوگرام پانی کا ٹمپریچر °C ہے 0.5 گفتی مقدار در کار تک کا تنتی مقدار در کار ہوگی؟ (115500 ک)

8.6 ایک الیکٹرک دیٹر 1 - 1000 کی شرع ہے حرارت مہیا کرتا ہے۔ 200 گرام پانی کا ٹمپر پچ 2°C ہے 20°C تک بڑھانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟